

---

## ***Procedimiento para instalar Softal Consultorio Monousuario en Windows 7***

### ***Bajar la versión más actualizada del disco de instalación***

1. Ingrese a [www.medikas.com](http://www.medikas.com) y
2. del lado izquierdo haga clic sobre “descargas”
3. luego clic en la primera opción CD de Softal 2007 v 2.0.0 (Windows XP, Windows Vista y Windows 7 Compatible). Y le da guardar en una carpeta (recuerde en que carpeta), se va tardar según su velocidad de internet,
4. Una vez que haya bajado de nuestra página el disco de instalación, lo descomprime con Winrar para que le deje disponibles en una carpeta llamada CDSoftal los archivos de instalación a una memoria USB o CD.

### ***Preparar la instalación***

1. Haga un respaldo de su carpeta completa de C:\SoftalArchivos de su computadora que usa actualmente (la que contiene la base de datos con todos sus expedientes y archivos de pacientes), ***haga una copia directa*** de ésta a una memoria USB o CD, este respaldo le servirá para:
  - a. Por precaución, en caso de alguna falla de su computadora, si va a hacer una reinstalación o actualización aunque no cambie de equipo tendrá un respaldo disponible.
  - b. Si va cambiar de equipo, sirve para reemplazar la carpeta C:\SoftalArchivos que se crea con la instalación en la nueva máquina y pueda usar sus datos de pacientes como hasta ahora.
2. Si en la computadora que va a usar Softal ya tiene una instalación previa que no funciona o va a cambiar de versión de Softal, tiene que ***desinstalar el programa desde el panel de control*** de su computadora, enseguida **debe reiniciar su equipo** antes de instalar nuevamente, esto es para dejar su máquina limpia para la nueva instalación y no tome archivos de la instalación anterior que provoquen errores.

### ***Para instalarlo y configurar accesos***


Para instalar en **Windows 7**, Softal (al igual que algunos otros programas) requiere que **antes de instalarlo y antes de usarlo** la primera vez, ingresar como **usuario con derechos de Administrador de Windows** (no de Softal), y establecer compatibilidad con **Windows XP Service Pack 3**, siga los pasos como le indicamos a continuación:



1. Antes de instalar establezca compatibilidad con Windows XP, en la carpeta del disco de instalación C:\Softal\Consultorio\Setup.exe clic botón derecho-propiedades-compatibilidad- habilitar la casilla “Ejecutar en modo compatibilidad” - elegir Windows XP Service Pack 3. Active la casilla “Ejecutar este programa como administrador”.
2. Ejecutar el Setup.exe para instalarlo, siga las instrucciones del instalador y elija la opción “Monosuario”.
3. Ya instalado y antes de ejecutarlo establezca compatibilidad con Windows XP-en C:\Softal\Softal.exe -clic botón derecho-propiedades-compatibilidad- habilitar la casilla “Ejecutar en modo compatibilidad” – elegir Windows XP Service Pack 3. Active la casilla “Ejecutar este programa como administrador”. *ActíVELO también para “todos los usuarios”*. Haga lo mismo para los archivos **Utilerías.exe** y **Slm.exe** que se encuentra en la misma ruta que el archivo Softal.exe
4. Si está cambiando de equipo reemplace la carpeta C:\SoftalArchivos que le crea por la SoftalArchivos que respaldo a USB o CD de su computadora anterior.

Nota: en caso de no cambiar de equipo porque se trata de una reinstalación o cambio de versión en la misma máquina que ha estado usando, automáticamente el programa de instalación detecta la carpeta C:\SoftalArchivos que tiene y la respeta, es decir no le crea una nueva.

5. **Conecte su llave de activación** de licencias en la computadora de consultorio, deberá permanecer conectada durante el uso de Softal.
6. Configure (Verifique) accesos desde utilerías de consultorio:
  - a. Cambiar Ubicación de datos y archivos: debe estar C:\SoftalArchivos\
  - b. Trabajo en red: active la casilla.
  - c. Seguridad: Este equipo
7. Establezca **la configuración regional desde Panel de Control:** en su computadora debe ser Español (México), formato de número separación de miles con coma (,) y separación de decimales con punto (.).
8. *¡importante!* **Reinicie su computadora** antes de usar Softal, si es que no lo hizo cuando se lo pidió al seguir el programa de instalación.



***Ejecutar Softal***

1. Para acceder con el usuario que siempre ingresa solo elíjalo de la lista y teclee su contraseña y listo.
2. Para acceder con usuario Administrador la contraseña es la letra A (mayúscula), recuérdelo cuando requiera ingresar para fines de tareas de administración de usuarios y configuración de Softal.

***Para acceder a la Ayuda de Softal presione la tecla F1.***